



Acesse

votuporanga.sp.gov.br/educa



Manual de uso tecnológico p/ Escolas



PREFEITURA
SEEDU \ SETOR TI

v 1.3
versão 1-2019
guiclauijonn



Intranet Prefeitura

Caso ocorra falha logo após logar na intranet, solicitando seu usuário\senha novamente, sugerimos o seguinte procedimento:

- 1) Entrar no Chrome;
- 2) Acionar a combinação de teclas Ctrl+Shift+N ou procurar a opção "**nova janela anônima**" no menu (simbolizado por tres pontos na vertical);
- 3) Entrar na intranet normalmente www.votuporanga.sp.gov.br/intranet.

Com o *modo anonimo* não será necessária a limpeza de seu navegador (histórico\cache\senhas).

Sair da Intranet

Para fechar, lembre-se de clicar em seu nome (no canto superior direito) e optar por "Sair do Sistema".



Notebook Formatação na SEEDU

O TI da Sec da Educação realiza a formatação dos notes Lenovo.

Tempo necessário: 24 horas.

Backup dos arquivos (cópia de segurança): Sim.

Sistema após formatação: Windows 7.

Taxa: R\$ 0,00

(1 barra de chocolate meio amargo é muito bem aceita)

Formatação por terceiros

Para o ideal funcionamento do notebook com a lousa, após a formatação é necessário a instalação de:

- Driver de vídeo Intel (nos notebooks Lenovo).
- Ubiboard e Calibragem da lousa (no site www.votuporanga.sp.gov.br/educa)



Wifi

P/ notebook's

O uso de smartphone é proibido e, portanto, bloqueado pelo Setor de TI.

Para conectar seu notebook a rede wifi das escolas, basta entrar nos pontos disponíveis, nomeados como AP2, AP3, AP4 ou roteador. Inserir a senha 'educar123'.

Procure sempre pelo sinal mais forte, principalmente quando mudar de local de trabalho.



Vídeos Youtube

Baixe sem instalar o atube

- 1) Entre no youtube.com e acesse o vídeo desejado;
- 2) Na barra de endereço (url) do navegador, onde esta 'youtube', deixe apenas 'yout' e aperte Enter.

Exemplo:

<https://www.youtube.com/watch...>
fica assim:

<https://www.yout.com/watch...>

- 3) Clique nos botões 'MP4 (Video)' e em 'Gravar'.



Cadastrar not's para uso do wifi

Somente p/ novos notebooks

- 1) Entre no 'prompt de comando' ou 'cmd' (Menu Iniciar\Programas\Acessórios)
- 2) Digite o comando 'getmac -v'

```
C:\Users\educa>getmac -v
None da conexão Adaptador de re Endereço físico
-----
Conexão local Realtek PCIe GB 64-1C-67-63-BA-B7
Conexão de Rede 1x1 11b/g/n Wir 80-56-F2-F0-CB-31
-4A6F-96BB-5AEE04BD72BE>
Conexão de Rede Dispositivo Blu 80-56-F2-F0-CB-32
```

- 3) Em 'Nome da conexão', procure por um desses termos: wir, wireless, wi-fi ou b/g/n.
- 4) Informe ao Setor de TI (informatica@votuporanga.sp.gov.br) o conjunto de números e letras da coluna **Endereço Físico** (conforme ilustração acima).



Impressora Tanque de tinta

Recargas Epson com tinta 'paralela' (não original):

Caso não tenha instalado o programa **Wic Reset**, entre no site www.2manuals.com e clique em 'Download Free the WIC Reset Utility'.

Descompacte e execute-o.

- No Wic Reset, selecione o modelo de sua impressora em 'Select Epson ---' ou 'Search for available printers'.
- Clique em 'Reset ink levels' para encher todos os níveis de tinta. Para conferir o resultado, clique em 'Read ink levels'.

Bico dosador do refil paralelo:



Impressora Limpeza\Desentupir

Quando uma ou mais cores não são impressas corretamente, pode ser preciso uma desobstrução.


Antes, confira o nível das tintas.

- 1) Abra 'Dispositivos e Impressoras' (Menu Iniciar);
- 2) Clique com o botão direito sobre a Epson e escolha 'Preferências de impressão';
- 3) Na guia 'Manutenção', entre em 'Limpeza do cabeçote'.



Kyocera Frente-verso

Para cópia de 2 folhas em **frente-verso** nas Kyocera's:

- 1) Aperte o botão 'Menu Função' ou em 'Duplex' (FS3540);
- 2) Selecione 1 lado >> 2 lados;
- 3) Pressione  1lado >> 2lados
- 4) Após digitalizar a 1ª página, vire o verso no scanner e aperte novamente no botão verde 'Iniciar';
- 5) Aperte em **'Fim da digitalização'**.



Kyocera

Nível do toner \ Contador de págs impressas

Modelos 'menores' FS1035 \ M2535:

- 1) Na copiadora, aperte em 'Menu de Sistema/Contador';
- 2) Entre em 'Impr. relatório';
- 3) Selecione 'Página de status' e confirme com 'Sim'.

Serão impressas diversas informações:

Toner disponível \ Contagem total de copias e impressos \ Endereço IP.

Caso deseje visualizar na tela, sem imprimir:

- 1) Abra um navegador como o Chrome\Firefox ou IE;
- 2) Digite o **IP da copiadora** na barra de endereços e teclre Enter;
- 3) Será exibido o nível de toner na 1ª página.





Projektor

Limpeza do filtro

Essa manutenção evita o aquecimento do projetor. Deve ser realizada regularmente.



- 4 Limpar o filtro (pode ser com pincel) com cuidado para não danificá-lo.

Projektor com aquecimento:

Caso o projetor continue a apresentar aquecimento, altere para 'modo eco': No projetor ou controle, entre no Menu, selecione "Definição" e aperte "Enter". Em "Consumo de Energia", mude para "ECO".



Projektor

Lampada (reset)

Antes de realizar a substituição da lâmpada, proceda da seguinte forma:

- 1 Entre no Menu (controle ou no próprio projetor)
- 2 Vá até o último item, 'Reiniciar', entre em 'Reiniciar horas lamp.' e confirme.




Lousa digital

Resolução recomendável \ Calibrar

Configurar o notebook do professor para a correta calibragem das lousas digitais:

- 1) Na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse e escolha "Propriedades gráficas".
- 2) Escolha "Básico" e clique em "Ok".
- 3) Em "Dispositivo", escolha "Epson PJ".
- 4) **Resolução: 1024x768.** Clique em "Aplicar"
- 5) Caso não resolva, em Escala, altere para "Manter a escala do dispositivo" e aplique novamente.



- 6) Execute o programa de calibragem (disponível em www.votuporanga.sp.gov.br/educa).



Projektor\Lousa digital

Falhas ao ligar\projetar imagem

Projektor não liga:

- 1) Ligue o projetor sem conectar o notebook (desconecte HDMI ou cabo VGA);
- 2) Conecte o cabo HDMI somente depois que surgir a tela azul projetada na lousa.

Modos de projeção da tela:

- 1) Há diferentes tipos de projeção:
 - *Duplicar* (exibe a mesma tela no projetor e monitor);
 - *Estender* (exibe nos 2, porém como telas individuais);
 - *Segunda tela somente* (desativa tela do note).
- 2) Para alternar entre esses modos, mantenha pressionada a tecla Windows e aperte a tecla "P" até chegar a sua escolha.

Edição:
Projeto gráfico\editoração:
Revisão:
Impressão:
Autoria:



INFORMÁTICA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Direitos autorais liberados!

É permitida e recomendada a distribuição/reprodução aos professores de toda a rede municipal

informatica@votuporanga.sp.gov.br
www.votuporanga.sp.gov.br/educa